【Windows8.1用オンデマンドプリンタデバイスインストール手順】

※2019年度以前に入学された方は前プリンターのドライバーを削除してください。 削除方法は「ノートパソコンからの印刷」ページ内の「オンデマの設定が上手くいかない場合・・・」をご参照ください。
https://kedu2020.k.hosei.ac.jp/service/ipp.shtml#
※ドライバーの設定途中でエラーが出る場合は
P.4「 <u>ドライバーのインストール後のポート設定でエラーが表示される・・・</u> 」をご参照ください。

- 1. ダウンロードした「edu2020_PrinterDriver.exe」を実行する。
- 2. インストール内容が表示されるので、「次へ」で進みインストールを実行する。



3. 設定の確認内容が表示されるので、「次へ」で進みインストールを実行する。



- 4. インストールが終わったら「終了」をクリックする。
- 5. 次に、プリンタドライバの設定を行います。 [スタート]ボタンを右クリックをして「コントロールパネル」を開く。
- 6. 「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンターの表示」を開く。



- 7. プリンターに表示されている「Kyocera ECOSYS P8060cdn(J)KX」を右クリックして 「プリンターのプロパティ」をクリックする。
- 8. プロパティが開かれたら「ポート」タブを開いて「ポートの構成」をクリックする。



9. プリンター名またはIPアドレス欄に「print01.k.hosei.ac.jp」と入力する。

標進「	TCP/IP	・ポート モニターの構成				
ポートの設定						
ポート名(P):		KNM_server				
プリンター名または IP アドレス(A	A):	print01.k.hosei.ac.jp				
プロトコル 〇 Raw(R)		IPR(L)				
Raw 設定 ポート番号(N):	515					
LPR 設定 キュー名(Q):	hosei					
✓ LPR バイト カウントを有効にする(B)						
SNMP ステータスを有効	にする(S)					
コミュニティ名(C):	public					
SNMP デバイス インデックス(D):	1					
		ОК ‡ т>ти				

10.「デバイス設定」タブを開き、「管理者設定」をクリックする。

-	Куос	era ECOSYS	P8060cdn(J) KXのプロパティ ? 🔹	×
全般	共有 ポート	詳細設定 色の)管理 セキュリティ デバイス設定	
1メー:	ブプレビュー:		使用できるオプション:	
PC 管理	L XL 里者設定(M)	2-ザ-設定(U)	 ● 1 いたつとつ「(100) 1.0) ● ハーバーフィードー(100) 1.0) ● ステンドー(100) 3.0 ● ステンドー(100) 3.0 ● ステンドートー ● ステンド・(100) 3.0 ● ステンド・(100) 3.	
🔇 КУ	OCERa		開いる キャンセル 適用(A)	

- 1 1. 「Net Manager」タブを開き、「Net Manager」にチェックを入れ以下の設定をして「OK」をクリックする。
 - サーバー:「print01.k.hosei.ac.jp」 ログインユーザー名:「統合認証ID」

パスワード : 「自分で設定したパスワード」

管理者設定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
一般 ロック設定 ユーザー管理 部門管理 Net Manager
□ ユーザーログインを Net Manager ユーザー名として使用する(K)
☑ Net Manager
□ サイトサーバーアドレスを自動検知
サーバー: ポート:
print01k hosei.ac.jp 9094
○ Windows 認証を使用(U)
 ● 特定のロケインユーザー名を使用(F)
ログインユーザー名:
パスワード:
▼ パリジールドー 取り場合に入りビージを表示しない(N) ● 印刷は 待けて(へ)
● 印刷をやかれしする(C)
04442119099009
OK きっしてル
和法子・ Kvocora 注地・モューに11個ハトモュイント

以上でプリンタードライバのインストールと設定は完了です。

【ドライバーのインストール後のポート設定でエラーが表示され る・・・】

印刷ジョブが溜まっていないか確認してください。 ポート設定を行う前に印刷ジョブを飛ばしていると、ポート設定が完了できません。

【印刷ジョブのクリア方法】

1. 「スタート」ボタンをクリックし、アプリの一覧から「Windows システムツール」→「コント ロールパネル」の順にクリックします。

2. 「コントロールパネル」が開かれたら、「ハードウェアとサウンド」項目の「デバイスとプリンター の表示」をクリックします。

3. 「Kyocera ECOSYS P8060cdn(J)KX」を右クリックし「印刷ジョブの表示」をクリックします。

4. 表示されているジョブを選択し、 [ドキュメント] ボタンをクリックし、 [キャンセル] を選択します。

5. 確認のメッセージが表示されたら、 [はい] ボタンをクリックします。 [削除中] と表示され、ドキュメントの削除が開始します。